


# Windowsメールでの暗号化設定

ここではお客様のパソコンとサーバー間を暗号化し、通信する設定方法を案内します。  
すでにご利用のお客様で暗号化の設定をご希望の場合は、以下の手順に従い設定変更を行ってください。


## 1.

「Windowsメール」を起動します。  
【ツール(T)】から【アカウント(A)】を選択します。



## 2.


『インターネットアカウント』が表示されます。  
暗号化設定したいアカウント  
(ここでは【kinet-tarou@kinet-tv.ne.jp】)を  
選択し、【プロパティ(P)】をクリックします。



## 3.


『プロパティ』が表示されます。  
【サーバー】タブをクリックします。  
【受信メール(POP3)】および【送信メール(SMTP)】の記述を  
【mail.kinet-tv.ne.jp】に変更し、  
【このサーバーは認証が必要(V)】にチェックを入れ、  
【設定(E)】をクリックします。

受信メール(POP3)(I)	mail.kinet-tv.ne.jp
送信メール(SMTP)(U)	mail.kinet-tv.ne.jp
このサーバーは認証が必要(V)	チェックする



#### 4.

『送信メールサーバー』が表示されます。  
 【受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)】を選択し、  
 【OK】をクリックします。




#### 5.


『プロパティ』に戻ります。  
 【詳細設定】タブをクリックし、以下の項目を設定します。

ポート番号を変更する前に「このサーバーはセキュリティで保護された接続が必要」にチェックを入れて下さい。

送信メール(SMTP)(O)	465
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)	チェックする
受信メール(POP3)(I)	995
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(C)	チェックする

設定後、【OK】をクリックします。

 【OK】をクリックする前に正しいポート番号が入力されているか確認してください。



#### 6.

『インターネットアカウント』に戻ります。  
 【閉じる】をクリックしてください。

以上で「Windowsメールでの暗号化設定」は終了です。

